I.6 Paramétrage Station

□□ Définition

Le sous-module **Paramétrage Station** constitue la pierre angulaire de la configuration administrative, fiscale et comptable de l'établissement ou du point de vente. Il regroupe les identifiants légaux de la société (Matricule Fiscal, Registre de Commerce, Régime fiscal) et permet de piloter le comportement du système lors de la génération des factures et du transfert automatique des flux d'achats et de ventes vers la comptabilité générale.


Dans cet écran (onglet *Mode Intégration Comptabilité*), l'administrateur définit le niveau de finesse d'imputation comptable. Le système s'appuie directement sur les comptes généraux (classes 6 et 7) paramétrés dans les sous-modules vus précédemment (Articles, Familles ou Types d'articles).


□□ Navigation

- **Chemin d'accès :** `Paramètres > Divers > Société /Station` ***(double-clic sur la station active)***

□□ Détail de l'Interface

- **Vue : Fenêtre "Modifier Station" – Onglet Mode Intégration Comptabilité**
  (L'écran présente dans sa partie supérieure les informations administratives et fiscales de la station, et dans sa partie inférieure l'onglet de configuration du mode d'intégration comptable pour les flux d'Achat et de Vente).


Modifier Station
Général
Code
001
Nom
Magasin MP
Magasin MP
الإسم
RC
Matricule Fiscale
1411925H/A/M/000
Num Article
1 300 000 DT
Tél
+216 73 284 221/
Région
Messadine Le :
Ville
Sousse
Fax
+216 73 284 223
Secteur
INDUSTRIE
Régime
Normal + Fodec Timbre
Type station
Siége principale
Station mére
Devise
Dinar (s) ...
Théme
Type representant
Commercial
Station mère
Oui
Active
Oui
Article/fournisseur
Non
Adresse
Route de sousse Z.I Messadine 4013 Messadine Sousse
www.sofim.com.tn
العنوان
Mode Integration Comptabilté
Fédelité
Promotion
Mode integration Achat
Par Article
Par Article
Par Compt Comptable Article
Par Famille Article
Par type Article
Mode integration Vente
Modéle Parametrage Etat Financiers
Modele 1
Module Integration Dossier Import Integré
Non
Grouper Taxe compte comptable
Non
Logo
Logo
No image data
Arrier plan
Arrier Plan
No image data
Valider
Fermer



Description Détaillée des Zones et Champs

Zone / Section	Champ	Description & Fonctionnement
En-tête & Infos Générales	**Code / Nom**	Identifiant unique et désignation commerciale de la station (ex. `001 - Magasin MP`).
	Matricule Fiscal / RC	Numéro d'immatriculation fiscale et Registre de Commerce figurant sur les pièces officielles (ex. `1411925H/A/M/000`).
	Régime	Régime fiscal déterminant l'application automatique des taxes et timbres (ex. *Normal + Fodec Timbre*).

Zone / Section	Champ	Description & Fonctionnement
	Devise / Type station	Monnaie de transaction (ex. *Dinar*) et rôle de la station (*Siège principal, Succursale, etc.*).
	Adresse / Tél / Fax / Secteur	Coordonnées complètes et secteur d'activité (ex. *INDUSTRIE*).
Mode Intégration Comptabilité	**Mode intégration Achat / Vente**	• **Global *(Vente uniquement)*** : Regroupe l'ensemble des lignes du document en une seule ligne d'écriture globale pour le montant total HT. • **Par Article / Par Compt Comptable Article** : Applique le compte défini sur la fiche de chaque article (*Module I.3*). • **Par Famille Article** : Applique le compte rattaché à la famille d'articles (*Module I.4*). • **Par Type Article** : Applique le compte défini au niveau du type d'article (*Module I.5*).
	Modèle Paramétrage État Financiers	Schéma de présentation des états financiers et états de synthèse (ex. *Modèle 1*).
	Module Intégration Dossier Import Intégré	Basculeur (**Oui/Non**) : Active la gestion automatique et le suivi comptable des charges sur dossiers d'importation.
	Grouper Taxe compte comptable	Basculeur (**Oui/Non**) : Cumule les montants de taxes identiques sur une seule ligne comptable au lieu de générer une ligne de taxe par article.
Visuels	**Logo**	Permet de charger le logo d'entreprise pour les en-têtes d'impression.
	Arrière-plan	Image de fond du plan de travail pour la station.

□□ Mode Opératoire (Guide Utilisateur Pas-à-Pas)

⚙ Configurer le Mode d'Intégration Comptable

1. Accédez au menu de paramétrage et ouvrez la fiche de la station.
2. Vérifiez la conformité des informations légales de la société (*Matricule Fiscal, Régime, etc.*).
3. Cliquez sur l'onglet **Mode Intégration Comptabilité**.
4. Choisissez la règle souhaitée dans le menu déroulant **Mode intégration Achat** (ex. *Par Famille Article* ou *Par Article*).
5. Choisissez la règle souhaitée dans le menu déroulant **Mode intégration Vente** (ex. *Global*, *Par Article*, ou *Par Type Article*).
6. Définissez le basculeur **Grouper Taxe compte comptable** sur **Oui** ou **Non** selon le niveau de détail souhaité pour la TVA.
7. Cliquez sur le bouton **Valider** pour enregistrer la configuration.
8. *Vérification :* Générez ou transférez une facture de test pour valider que les lignes comptables respectent bien le niveau de regroupement choisi.

□□ Synthèse des Dépendances & Impacts Système

Mode sélectionné dans la Station	Source du compte comptable utilisé	Comportement de génération de l'écriture
Global *(Vente uniquement)*	Compte de produit général par défaut	Cumule toutes les lignes du document de vente en une seule écriture globale pour le montant total.
Par Article / Par Compte Comptable Article	Fiche Article *(Catalogue des produits)*	Génère des lignes comptables détaillées article par article.
Par Famille Article	Fiche Famille *(Paramétrage articles > Famille)*	Regroupe les articles d'un même document selon leur famille d'appartenance.
Par Type Article	Fiche Type Article *(Paramétrage articles > Type article)*	Regroupe les articles selon leur grande typologie (ex. *Marchandises* vs *Prestations*).

Revision #3
Created 6 October 2026 16:04:27 by Admin
Updated 8 October 2026 10:53:38 by Admin